
Samba
NT-PDC
[global]
domain logons
anmelden am Server ermöglichen
logon home
Variablen
Home bei Domainanmeldung
%L - Loginserver
%U - Username
logon path
profilpfad
logon drive
Buchstanben unter dem das Homelaufwerk gemountet werden soll
logon script
pfad zum loginscript im Share [netlogon]
message command
Befehl für WinPopUp
username map
Datei zur verknüpfung von NT- und Unix-Usernamen
/etc/samba/smbpasswd
usr:UID:w98-hash:NT-hash:parameter:timestamp:
immer 13 zeichen inkl. Klammern
parameter
useraccount U
workstation account W
no password N
disabled D
smbpaswd
add user -a
delete -x
disable -d
enable -e
Maschinenaccount hinzufügen -m
LDAP-Admin password -w
nmbd
[global] section
os level
höchser wert wird master
0-255
1 - 95/98
17 - NT/200
32 - W2k-Server
preferred master
neuwahl beim start erzwingen
local master
tritt zur wahl an
domain master
wins server
nmbd wird wins-client
wins support
nmbd wird wins-server
nmbloookup
Servertypen
00 - Workstation
06 - RAS
1B - Domain Master Browser
1D - Local Master Browser
1C - Domain Logon Server
1F - NetDDE
20 - Datei/Druckerdienst
21 RAS-Client
-M local master browser
-U #winsserver -R Abfrage an den Winsserver
testparm
testet smb.conf
smbstatus
zeigt aktuelle verbindungen
-b brief
-S nur shares
-u nur angegebener user
smbmount
//server/share
-o username=#usr
password=#pass
section
[global]
workgroup
netbios name
security
user Benutzerauthentifizierung
share Ein PW pro Share
domain
ads
server
authentifizierung über anderen Server
besser modus domain
map to guest
Never Nur Authentifizierte Benutzer
Bad User nicht existierende Benutzer
Bad Password falsches password
Bad Uid kein Unix-Account
guest account
password server
für modus server & domain
netbiosnamen
durch leerschlag getrennt
realm
für modus ads
kerberos-REALM
printing = CUPS
printcap name
[homes] Pfad wird automatisch gem passwd gesetzt
[public]
comment
path
browsable Anzeige in der Windows Netzwerkumgebung
read only
writeable
create mask
directory mask
guest ok
guest account
public
printer name
zur freigabe einzelner printer
cups printernamen
[printers]
path = /tmp samba druchwarteschlange
create mask = 0600
printable = Yes
browsable = No
erstellt shares für alle Drucker in /etc/printcap